




## Настройка сетевого подключения Windows 10


1. Включите компьютер.

2. Нажмите левой кнопкой мыши кнопку «Пуск»




3. Наводим мышку на значок  , появится меню параметров  нажимаем левой кнопкой мыши.


4. Открываем вкладку «Сеть и Интернет».




5. В левой части меню нажимаем «Ethernet», следом в правой части экрана «Центр управления сетями и общим доступом».



6. В открывшемся окне нажимаем «Изменение параметров адаптера»




7. Находим значок «Ethernet» выделяем левой кнопкой мыши и нажимаем правой кнопкой, в выпадающем меню выбираем «Свойства»




8. Появится окошко «Ethernet: Свойства»

Левой кнопкой мыши выделяем строчку IP версии 4 (TCP/IPv4) и ниже нажимаем кнопку свойства



9. Выбираем «Использовать следующий IP-адрес».



Поля «IP-адрес», «Маска подсети» и «Основной шлюз» заполняем данными, которые указаны в вашем договоре. Обратите внимание, что точки уже стоят, просто вводим между ними числа.

«Основной шлюз» и «Стандартный шлюз» - это одно и то же.

В поле «Предпочитаемый DNS-сервер» вводим «95.129.57.57», а в «Альтернативный DNS-сервер» вводим «95.129.57.58».

Когда заполнили все поля, нажимаем внизу «Ok».

Свойства: IP версии 4 (TCP/IPv4) X

Общие

Параметры IP можно назначать автоматически, если сеть поддерживает эту возможность. В противном случае узнайте параметры IP у сетевого администратора.

Получить IP-адрес автоматически

**Использовать следующий IP-адрес:**

IP-адрес: [ . . . ]

Маска подсети: [ . . . ]

Основной шлюз: [ . . . ]

Получить адрес DNS-сервера автоматически

**Использовать следующие адреса DNS-серверов:**


Предпочитаемый DNS-сервер: [ . . . ]

Альтернативный DNS-сервер: [ . . . ]


Подтвердить параметры при выходе Дополнительно...



OK Отмена

10. В оставшемся окне нажимаем «Закреть»




Возвращаемся в «Центр управления сетями и общим доступом» выбираем «Создание и настройка нового подключения или сети».






Вводим данные из договора. Login и «пароль для доступа в сеть»



Нажимаем подключить.



Настройка завершена.